



Wspólne zakładki produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI · Wersja 1.0.2 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Do czego służy moduł

Moduł dodaje do kart produktów Twoje własne zakładki — „Dostawa”, „Zwroty”, „Tabela rozmiarów” i każdą inną treść, która powtarza się w wielu produktach. Każdą zakładkę piszesz raz, w każdym języku, w tym samym edytorze co opisy produktów. Zakładka może pojawiać się na wszystkich produktach albo tylko w wybranych kategoriach lub u wybranych producentów (marek). Sam ustalasz kolejność zakładek i włączasz lub wyłączasz każdą z nich bez utraty treści.

Zakładki wyglądają tak, jak zakładki Twojego szablonu: w szablonie Classic obok zakładek Opis i Szczegóły produktu, w Hummingbird jako kolejne sekcje rozwijane pod opisem.

Działa z **PrestaShop 1.7.8, 8.x i 9.x** (PHP 7.2.5 lub nowszy), z szablonami Classic i Hummingbird oraz z trybem multistore.

2. Instalacja

1. Pobierz moduł z **Moje konto** → **Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com.
2. W panelu sklepu otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** i kliknij **Załaduj moduł**.
3. Upuść plik `ap_producttabs_v1.0.1.zip` i poczekaj na potwierdzenie.
4. Kliknij **Konfiguruj** na karcie modułu.

Po instalacji moduł nie ma jeszcze żadnej zakładki. Pierwszą dodasz przyciskiem **+** nad listą.

3. Jak to działa

Na każdej karcie produktu moduł bierze włączone zakładki bieżącego sklepu w kolejności z listy i zostawia te, które dotyczą danego produktu:

- **Wszystkie produkty** — zakładka pojawia się wszędzie.
- **Produkty z kategorii poniżej** — produkt musi być przypisany do co najmniej jednej zaznaczonej kategorii. Liczy się każda kategoria produktu, nie tylko główna. Podkategorie nie są dodawane same: zaznacz je także, jeśli ich produkty mają pokazywać zakładkę.
- **Produkty marek poniżej** — marka produktu musi być jedną z zaznaczonych. Produkty bez marki nigdy nie pokazują takiej zakładki.

Moduł przekazuje zakładki do PrestaShop jako „dodatkową treść” karty produktu (hak `displayProductExtraContent`), a rysuje je Twój szablon. Pojawiają się po zakładkach samego szablonu. Jeśli zakładki dodaje kilka modułów, ich kolejność wynika z ustawień **Wygląd** → **Pozycje** dla tego haka.

Teksty wyświetlają się w języku klienta. Język pozostawiony pusty korzysta z tekstu języka domyślnego. Przy zapisie treść czyści mechanizm PrestaShop (HTMLPurifier, jeśli jest włączony w **Preferencje** → **Ogólny**), a moduł odrzuca skrypty, atrybuty zdarzeń, linki uruchamiające kod (np. `javascript:`) oraz znaczniki `<style>` , `<link>` , `<meta>` i `<base>` oraz animacje SVG, także przy wyłączonym HTMLPurifier. Ramki iframe, np. osadzony film, są przyjmowane tylko wtedy, gdy na tej samej stronie włączona jest opcja **Pozwól na iframes w polach HTML**.

Moduł nie wymaga żadnego szczególnego ustawienia sklepu. Tworzy własne tabele w bazie, nie zmienia tabel PrestaShop i nie łączy się z addonspresta.com ani z żadnym innym serwerem. Zakładki pojawiają się tylko na karcie produktu, nie w szybkim podglądzie na listach produktów.

4. Funkcje i ustawienia

Otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** → **Wspólne zakładki produktu** → **Konfiguruj**. Ramka Pomoc na górze prowadzi do tej instrukcji i do strony modułu w addonspresta.com, w języku Twojego panelu.

Lista zakładek

Lista pokazuje zakładki sklepów wybranych w nagłówku panelu: ID, tytuł, gdzie zakładka się pojawia, status i kolejność.

- **Status** — kliknij ikonę, żeby włączyć albo wyłączyć zakładkę. Wyłączona zakładka zachowuje swoją treść.
- **Kolejność** — strzałki przesuwają zakładkę o jedno miejsce wyżej lub niżej. W tej kolejności zakładki pojawiają się na karcie produktu.
- **Edytuj** — otwiera formularz zakładki.
- **Usuń** — po potwierdzeniu usuwa zakładkę. W trybie multistore znika ona tylko ze sklepów wybranych w nagłówku (zobacz Multistore).

Formularz zakładki

- **Tytuł zakładki** — nazwa na zakładce, np. „Dostawa”. Wymagany w języku domyślnym, najwyżej 255 znaków, sam tekst bez formatowania.
- **Treść** — zawartość zakładki z edytorem: nagłówki, listy, tabele, linki, obrazki. Wymagana w języku domyślnym.
- **Gdzie pokazywać** — wszystkie produkty, produkty z kategorii poniżej albo produkty marek poniżej.
- **Kategorie** — drzewo kategorii; zaznacz kategorie dla drugiej opcji.
- **Marki** — lista Twoich marek; zaznacz marki dla trzeciej opcji.

- **Włączona** — pokazuje albo ukrywa zakładkę w sklepie.
- **Sklepy** — tylko w trybie multistore: sklepy, w których zakładka się pojawia.

Przełącznikiem języka obok pól tytułu i treści wpisujesz kolejne języki. Języki pozostawione puste dostają przy zapisie tekst z języka domyślnego.

5. Multistore

Każda zakładka należy do jednego lub kilku sklepów. Lista pokazuje zakładki sklepu albo grupy sklepów wybranej w nagłówku panelu; wybierz **Wszystkie sklepy**, żeby zobaczyć wszystkie. Widzisz tylko zakładki sklepów, do których masz dostęp.

- Nowa zakładka jest proponowana dla sklepów z bieżącego wyboru; zmienisz je w polu **Sklepy**. Pracownik z dostępem do jednego sklepu nie widzi tego pola: jego zakładki należą do tego sklepu.
- Tytuł, treść, status, kolejność i miejsce wyświetlania są wspólne dla wszystkich sklepów zakładki.
- **Usuń** zabiera zakładkę ze sklepów wybranych w nagłówku. Zakładka znika całkowicie, gdy nie zostaje w żadnym sklepie; przy wybranych **Wszystkich sklepach** jest usuwana od razu.
- Pracownik, który ma dostęp tylko do części sklepów, edytuje, włącza, wyłącza i przesuwa tylko zakładki pokazywane wyłącznie w jego sklepach. Zakładka wspólna z innymi sklepami zostaje bez zmian, a panel wyświetla komunikat; **Usuń** zabiera ją tylko z jego sklepów, w pozostałych zostaje.

Jedna licencja obejmuje wszystkie sklepy instalacji.

6. Odinstalowanie

Menedżer modułów → **Wspólne zakładki produktu** → **Odinstaluj** usuwa tabele modułu razem ze wszystkimi zakładkami i ich treścią. Tego nie da się cofnąć. Żeby ukryć zakładki i je zachować, użyj opcji **Wyłącz**. Opcja **Wyczyść** także usuwa zakładki.

7. Najczęstsze pytania i problemy

Zakładka nie pojawia się na produkcie. Sprawdź, czy zakładka jest włączona, czy należy do sklepu, który oglądasz, i czy produkt pasuje: musi być przypisany do zaznaczonej kategorii (Katalog → Produkty → produkt → Kategorie) albo mieć zaznaczoną markę. Jeśli nie widać żadnej zakładki, sprawdź w **Wygląd** → **Pozycje**, czy moduł jest podpięty pod `displayProductExtraContent`, a potem wyczyść pamięć podręczną w **Zaawansowane** → **Wydajność**.

Mój szablon w ogóle nie pokazuje zakładek. Niektóre szablony nie wyświetlają dodatkowej treści karty produktu. Szablony Classic i Hummingbird ją wyświetlają. Poproś autora szablonu o wyświetlanie `product.extraContent` na karcie produktu.

W polskim sklepie zakładka ma angielski tekst. Ten język został pusty, więc używany jest język domyślny. Edytuj zakładkę i uzupełnij ten język.

Czy mogę dodać film? Tak, jeśli w **Preferencje** → **Ogólny** włączona jest opcja **Pozwól na iframes w polach HTML**. W przeciwnym razie moduł odrzuci ramkę iframe przy zapisie.

Czy mogę zmienić wygląd zakładki? Tak. Treść korzysta z klas, którymi szablon formatuje opis produktu. Możesz też skopiować `views/templates/hook/tab-content.tpl` do `themes/<twój-szablon>/modules/ap_producttabs/views/templates/hook/` i zmienić kopię (potem wyczyść pamięć podręczną w **Zaawansowane** → **Wydajność**) albo dodać w szablonie style dla klasy `.ap-producttabs-tab`.

8. Aktualizacje i wsparcie

Aktualizacje są bezpłatne dożywotnio: nowe wersje pobierasz z **Moje konto** → **Historia zamówień** w addonspresta.com i wgrywasz tak samo jak nowy moduł. Twoje zakładki zostają zachowane.

Wsparcie obejmuje 12 miesięcy od zamówienia: napisz na mail@addonspresta.com albo przez formularz kontaktowy na addonspresta.com (od poniedziałku do piątku, 10:00–16:00; odpowiadamy zwykle w ciągu 2 dni roboczych). Podaj wersję PrestaShop, wersję modułu i kroki, które prowadzą do problemu.